


Installazione di un server di posta



Emanuele Santoro
(basato sulle slides di Massimo Maggi)
Politecnico Open unix Labs

Vista dall'alto



RFC2822, questo sconosciuto

```
From: Tu <tuindirizzo@email.tld>  
To: mailinglist <mailinglist@poul.org>  
Date: Wed, 01 Jan 1970 00:01:02 +0200  
Subject: Partecipo anche io!
```

Ciao

Dal client di posta al server SMTP del provider

- Qualcuno sempre online deve prendersi cura del messaggio.
- Come glielo mando?
 - Connessione SMTP autenticata porta 25
 - Connessione SMTP autenticata porta 587
 - Webmail

Dal client di posta al server SMTP del provider

- Qualcuno sempre online deve prendersi cura del messaggio.
- Come glielo mando?
 - Connessione SMTP autenticata porta 25
 - Connessione SMTP autenticata porta 587
 - Webmail

Server SMTP del mittente...

- tizio@altrocapodelmondo.com
- Cerca i record MX
- Contatta via SMTP il primo server e invia il messaggio

...e server SMTP del destinatario

- Riceve il messaggio
- Antispam / Antivirus
- Deposita nella casella
 - Mailbox
 - maildir

Server di posta in arrivo

- POP3/IMAP
- Risponde alle richieste del MUA del destinatario con la lista dei messaggi presenti nella casella

Domini e account

- **Un dominio, account di sistema**
- Molti domini, account ovviamente separati (virtual domains)
 - MySQL
 - LDAP
- Per semplicità, useremo gli account di sistema

Bene, cosa dobbiamo fare?

- Installiamo i pacchetti che ci servono!
 - apt-get install postfix dovecot-imapd
- Configuriamo postfix
 - /etc/mailname
 - /etc/postfix/main.cf
 - Versione “precommentata”
 - /etc/postfix/master.cf
 - dpkg-reconfigure postfix

Dovecot

- Server IMAP/S e POP3/S
 - Legge le e-mail da una directory e le presenta all'utente
- Ma anche LDA
 - Riceve le mail con destinazione locale dal server SMTP e le deposita nella mailbox
- Fornisce librerie SASL
- Un file di configurazione principale
 - `/etc/dovecot/dovecot.conf`

Postfix

- Server SMTP (anche client, ovviamente!)
- Composto da tanti (20/30) daemon, ognuno con una funzione specifica
 - Fortunatamente “service postfix restart” è l'unico comando necessario a riavviare postfix.
 - Integrabili con altri!
 - Si configurano questi daemon in `/etc/postfix/master.cf`
- Config. “generale” in `/etc/postfix/main.cf`

SASL – SMTP autenticato

- Non possiamo diventare un open relay, però dobbiamo inoltrare le mail dei nostri utenti. Come riconoscerli? Autenticazione.
- Gestiamo un altro database di utenti? NO!
- Simple Authentication and Security Layer: a.k.a. Come postfix chiede al daemon POP3/IMAP di autenticare gli utenti, attraverso un unix socket.

Postqueue e postsuper

- Lista dei messaggi in coda
 - `postqueue -p`
- Riprova a spedire i messaggi in coda
 - `postqueue -f`
 - `postqueue -i ID`
- Eliminazione di un messaggio in coda
 - `postsuper -d ID`

Sender Policy Framework

- Non tutti hanno il “diritto” di mandare posta a nome di tutti!
- Tramite i dns specifichiamo chi può spedire posta per un dominio
- DNS (campo TXT)
 - `v=spf1 a:mail.dominio.tld mx -all`
- <http://www.openspf.org/Introduction>

DKIM

- Firma digitale di (alcuni) header del messaggio
- Le chiavi pubbliche si trovano all'indirizzo
 - `nomeserver._domainkeys.nomedominio.tld`

```
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;  
d=gmail.com; s=20120113;  
h=mime-version:sender:date:x-google-sender-auth:message-id:subject  
:from:to:content-type;  
bh=RV/Q6gec8L7ubcgdanf5E00iAmRwzf+0Z0+6ve327dg=;  
b=Mmj5qRh6J6a0BHq86/TVXcnLaEEYi32sloMkJ79EBqxSBe4RrYZBNAabSGUy/VY2dU  
pSUrutZjc72PRGw0ItSLYmjDfj3fE+E8dmo5qAnPYoc72HNGsI45S8KMtEI4IHvErGnV  
ExozwW+60c7spVXSm1xLH2+DZRh02TrHV3f9BAosjHHlDyLpx+AFN3bREN5rFfiwZz75  
PfRwADTMRKNGhLjnIyj+KW1oj+ZlCI2ZQVCbpNf0umGFT3utL0tm92EY+3d00415ki0r  
tLkTRuW+fkgujWrdzthGugi0vILyXC3jpauUiX2x/zEELIUwoeH+I6LkZ8h8CofvxN5D  
00qQ==
```

DKIM (2)

- Links:

- <https://help.ubuntu.com/community/Postfix/DKIM>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/DKIM>
-

Mia scaletta cose da fare esercizi

- Mailname hostname
- Installare postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d
- Dpkg-reconfigure postfix
- prova non relay
- Dovecot.conf
 - Protocols, listen, disable_plaintext_auth, mail_location, abilitare lda (auth socket path), pam, socket listen - master
 - Creare mail_location (permessi!!)
- Main.cf
 - mailbox_command
- Creazione utente
- Aliases / newalias
- prova ricezione posta – prova alias
- SASL
 - Dovecot.conf socket client
 - Main.cf: smtpd_sasl_type, sasl_path, sasl_auth_enable, smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated reject_unauth_destination
- Prova smtp autenticato. echo -ne 'user\ruser\r0password' |base64, ri-prova relay.